ISO

Récupération de l'Image Windows

Prérequis :

- Avoir obtenu l'image ISO de Windows.
- Être connecté à la Console WAPT

Intégration de l'ISO dans la Console WAPT

L'image ISO doit être mise à disposition du service WADS (WAPT Deployment Services) pour être exploitée lors du déploiement.

1. **Accéder à l'interface de Déploiement d'OS :**

- Sur la **Console WAPT**, naviguez vers l'onglet **Déploiement d'OS** (Déploiement de postes).

2. **Importer l'ISO d'installation :**

- Dans la section **Déploiement d'OS**, cherchez l'option ou l'icône **Importer des machines depuis un CSV** ou **Ajouter une ISO d'installation**.
- Suivez l'assistant :
- Pointez vers le chemin local où vous avez stocké votre fichier ISO Windows.
- La Console WAPT analyse l'image pour détecter les versions de Windows (WIM files) qu'elle contient.

3. **Sélectionner l'Architecture :**

- Choisissez l'architecture correspondante (ex. `x64`).

4. **Enregistrement de l'ISO :**

- La Console WAPT enregistre l'ISO, la rendant disponible pour être liée à un profil de déploiement.

Création de la Clé WinPE (Windows Preinstallation Environment)

Le WinPE est l'environnement minimal que le client télécharge via TFTP/HTTP pour exécuter l'Agent WAPT et lancer le processus d'installation.

1. **Naviguer vers l'outil WinPE :**

- Dans la section **Déploiement d'OS**, utilisez le bouton **Créer une clé WinPE**.

2. **Sélectionner les options :**

- L'outil va vous demander de sélectionner le modèle WinPE de base.
- Assurez-vous que l'option pour inclure l'Agent WAPT et les outils nécessaires est cochée.

3. **Génération et Enregistrement :**

- Lancez la génération de la clé WinPE. Le fichier généré sera stocké sur le Serveur WAPT (`SRVWAPT`) et utilisé par le service TFTP lors du démarrage PXE.

Prochaines Étapes Logiques

Une fois l'ISO et le WinPE intégrés, les étapes finales consisteront à :

1. **Exporter les pilotes** nécessaires pour vos postes clients et les intégrer dans des paquets WAPT (via l'onglet Pilotes).
2. **Créer une Configuration** (un profil de déploiement) dans l'onglet **Déploiement d'OS** pour lier l'ISO, les pilotes et les actions à effectuer (formatage, jointure de domaine, etc.).

Revision #1
Created 2026-09-23 09:05:17 UTC by Eythan
Updated 2026-09-23 09:05:17 UTC by Eythan